

Manual de usuario Commercia.MEAT

Módulo Cabezas.

EYS Software
Calle Carmen #3850 Col. Residencias
CP. 21280, Mexicali Baja California
México
Tel. 554-54-59
<http://www.equiposistemas.net>

Contenido


1.	Descripción.....	3
2.	Menú principal.....	3
3.	Entradas a Cabezas.....	4
4.	Descripción.....	6
5.	Proceso.....	8
1.	Para capturar una cabeza sin ningún decomiso:	8
2.	Para capturar una cabeza con decomiso:	9
3.	Verificación de decomiso en otro proceso.	10
4.	Modificación de cabezas.	12

1. Descripción

Módulo de la aplicación Commercia.MEAT que se utiliza para capturar la cabeza de cada animal.

2. Menú principal

Para entrar al módulo, pulsar el menú Cabezas.



3. Entradas a Cabezas.

Al entrar a Cabezas se muestra una lista de **órdenes de producción**, donde:

Orden producción: Representa el número con el que se identificara a la orden dentro del sistema.

Cantidad: Cantidad de reses que pide la orden.

Estatus: Estatus del lote. Activo cuando el lote se está trabajando. Pausado cuando el lote termino de trabajarse.

Fecha de Producción: Fecha de sacrificio de orden de producción.

Fecha de Lote: Fecha en que se creó el lote de vísceras blancas.

Orden Producción	Cantidad	Estatus	Fecha Producción	Fecha de lote
PROP20200721	42	--	23/07/2020	01/01/2001
PROP202007800	70	Activo	29/07/2020	29/07/2020
PRO20200716	20	--	21/07/2020	01/01/2001
PRO20200722	10	Activo	20/07/2020	20/07/2020
3051	25	--	25/06/2020	01/01/2001
3026	22	--	25/06/2020	01/01/2001
3050	30	Activo	25/06/2020	25/06/2020
3025	13	Activo	28/05/2020	28/05/2020

Trabajar

Para trabajar un lote se selecciona la orden deseada, después se pulsa el botón *crear Lote*. Si se trabaja una orden con el estatus Pausado este cambiara a Activo, si para esto ya existe un lote Activo, este cambiara su estatus a Pausado. Esto es por qué solo es posible que exista un lote en proceso a la vez.

Si en el campo “Estatus” se muestra la simbología “--” significa que no existe un lote creado para esta orden de producción. Para crearlo, es necesario seleccionarla y pulsar el botón *Crear lote*.

Orden Producción	Cantidad	Estatus	Fecha Producción	Fecha de lote
3051	25	--	25/06/2020	01/01/2001
PROP20200721	42	--	23/07/2020	01/01/2001
PROP202007800	70	Activo	29/07/2020	29/07/2020
PRO20200716	20	--	21/07/2020	01/01/2001
PRO20200722	10	Activo	20/07/2020	20/07/2020
3051	25	--	25/06/2020	01/01/2001
3026	22	--	25/06/2020	01/01/2001
3050	30	Activo	25/06/2020	25/06/2020
3025	13	Activo	28/05/2020	28/05/2020

Una vez creado el lote. Ingresaremos a la pantalla de captura.

Orden Producción	Cantidad	Lote	Estatus	Fecha de Lote		
3051	25	--	--	29/7/2020		
20200625PE0007	20200625PE0018	20200625PE0025	20200625PE0011	20200625PE0014	20200625PE0006	20200625PE0009

Dientes

Normal

Decomiso

Producto

CABEZA

Modificar Aceptar

4. Descripción.

En la parte superior de la pantalla se muestra la información de la orden de proceso que estamos trabajando.

- **Orden de producción:** Orden de producción de sacrificio.
- **Cantidad:** Cantidad de animales de orden de producción.
- **Lote:** Número del lote de vísceras blancas relacionado a la orden de producción de sacrificio.
- **Estatus:** estatus del lote de vísceras blancas.
- **Fecha de lote:** fecha en que fue creado el lote de vísceras blancas.

Fila de secuencia: en la fila de secuencia en la parte superior de la pantalla se encuentra el orden de caída seguido del id del animal, previamente capturados en el módulo de noqueo.

El código de colores de relleno que se pueden mostrar en los recuadros de la fila de secuencia es el siguiente:

Blanco: Pendiente de procesar.

Azul: id de animal seleccionado actualmente.

Verde: procesado sin ningún decomiso.

Rojo: capturado con decomiso en algún órgano de la víscera blanca.

Borde de color rojo oscuro: Tuvo un decomiso de algún órgano en otro proceso. (Eje. Corazón en el modulo de vísceras rojas)

5. Proceso.


1. Para capturar una cabeza sin ningún decomiso:

- Seleccionar un id de animal de la fila de secuencia.
- Dar clic en el botón normal.
- Seleccionar el número de dientes.
- Dar clic en el botón aceptar.

The screenshot shows the 'Producción de Cabezas' screen in the Commercia.MEAT software. At the top, there are fields for 'Orden Producción' (3051), 'Cantidad' (25), 'Lote' (CABE00000016), 'Estatus' (Activo), and 'Fecha de Lote' (29/7/2020). Below these, a row of buttons represents different IDs: 20200625PE0007 (highlighted with a red box), 20200625PE0018, 20200625PE0025, 20200625PE0011, 20200625PE0014, 20200625PE0006, and 20200625PE0005. To the right of these buttons is a 'Dientes' dropdown menu with options 2, 4, 6, and 8. Below the dropdown is a 'Decomiso' button (highlighted with a red box) and an 'Aceptar' button (highlighted with a green box). A 'Modificar' button is also visible. A 'Producto' dropdown menu is set to 'CABEZA'.

2. Para capturar una cabeza con decomiso:


- Seleccionar un id de animal de la fila de secuencia.
- Dar clic en el botón decomiso.
- Seleccionar de la lista la causa de decomiso de la cabeza.
- Seleccionar el numero de dientes de la cabeza.
- Dar clic en el botón aceptar.




3. Verificación de decomiso en otro proceso.

Mientras estamos capturando las cabezas otros procesos de subproductos se está llevando a cabo (eje. Captura de vísceras rojas). Si en otro proceso se genera un decomiso a un órgano, se mostrará en los recuadros de la fila de secuencia un borde en color rojo oscuro.

Esto representa el decomiso de un órgano en otro proceso. Para ver el detalle de ese decomiso, seleccionamos el recuadro de la fila de secuencia con el borde rojo oscuro. El sistema nos arroja un recuadro donde te pregunta si estas seguro que quieres ver la información de decomiso.



Al dar en el botón si de la ventana nos mostrar un recuadro con los detalles del decomiso que se generó en otro proceso.



Nota: Si el registro seleccionado de la fila de secuencia tiene un borde en color oscuro antes de poder dar clic en el botón modificar el sistema nos arroja una ventana, donde nos pregunta si queremos ver la información de ese registro. Esto significa que si necesitamos ver los decomisos de ese registro en otro proceso. En este caso le daremos clic en el botón NO de esta pantalla para poder seleccionar el botón modificar.

4. Modificación de cabezas.

Cuando se haya capturado un registro de la fila de secuencia ya sea normal o con decomiso. Existe la posibilidad de modificar el registro. Para esto seguiremos los siguientes pasos:

- Seleccionar el registro de la fila de secuencia.
- Dar clic en el botón modificar.
- El sistema nos arroja una ventana que nos pregunta si queremos modificar el registro. Dar clic en el botón **Si**.
- El sistema nos coloca en pantalla el estado del registro cuando se guardó. (**Eje. Si fue un registro con decomiso el sistema te va marcar el botón decomiso y te selecciona la causa de decomiso**)
- Modificar los parámetros que apliquen (eje. Cambiar la causa de decomiso).
- Dar clic en el botón de aceptar.
- **Ejemplo en secuencia:**

1. Seleccionar el registro de la fila de secuencia.
2. Dar clic en el botón modificar.

Producción de Cabezas

Orden Producción	Cantidad	Lote	Estatus	Fecha de Lote
PRO20200722	10	CABE00000011	Activo	20/7/2020

20200720PE0003 20200720PE0001 20200720PE0004 20200720PE0006 20200720PE0009 20200720PE0008 20200720PE000

Dientes

Normal


Decomiso

Productos


CABEZA

Modificar Aceptar


- El sistema nos arroja una ventana que nos pregunta si queremos modificar el registro.
Dar clic en el botón **Si**.



- El sistema nos coloca en pantalla el estado del registro cuando se guardó. (**Eje. Si fue un registro con decomiso el sistema te va marcar el botón decomiso y te selecciona la causa de decomiso**)



5. Modificar los parámetros que apliquen (eje. Cambiar la causa de decomiso).
6. Dar clic en el botón de aceptar.



Nota: Si el registro seleccionado de la fila de secuencia tiene un borde en color oscuro antes de poder dar clic en el botón modificar el sistema nos arroja una ventana, donde nos pregunta si queremos ver la información de ese registro. Esto significa que si necesitamos ver los decomisos de ese registro en otro proceso. En este caso le daremos clic en el botón NO de esta pantalla para poder seleccionar el botón modificar.