



Manual de usuario Commercia.MEAT

Módulo Patatas

EYS Software
Calle Carmen #3850 Col. Residencias
CP. 21280, Mexicali Baja california
México
Tel. 554-54-59
<http://www.equiposistemas.net>

Contenido


1. Descripción.....	3
2. Menú principal	3
3. Entradas a Patas.	4
4. Descripción.....	6
5. Proceso.	8
1. Para capturar patas sin ningún decomiso:	8
2. Para capturar Patas con decomiso:.....	9
3. Verificación de decomiso en otro proceso.	10
4. Modificación de patas.	12

1. Descripción

Módulo de la aplicación Commercia.MEAT que se utiliza para capturar las patas de cada animal.

2. Menú principal

Para entrar al módulo, pulsar el menú Patas.



3. Entradas a Patas.

Al entrar a Patas se muestra una lista de **ordenes de producción**, donde:


Orden producción: Representa el número con el que se identificara a la orden dentro del sistema.

Cantidad: Cantidad de reses que pide la orden.

Estatus: Estatus del lote. Activo cuando el lote se está trabajando. Pausado cuando el lote termino de trabajarse.

Fecha de Producción.: Fecha de sacrificio de orden de producción.

Fecha de Lote: Fecha en que se creó el lote de vísceras blancas.



The screenshot shows the 'Patas' software interface. At the top, there's a red header bar with the title 'Patas'. Below it, a summary row displays the current order: 'Orden Producción: PROP202007800', 'Cantidad: 70', 'Estatus: Activo', 'Fecha Producción: 29/07/2020', and 'Fecha de lote: 29/07/2020'. Below this is a table with 5 columns: 'Orden Producción', 'Cantidad', 'Estatus', 'Fecha Producción', and 'Fecha de lote'. The table lists several production orders, with the current order 'PROP202007800' highlighted in blue. At the bottom right, there is a green button labeled 'Trabajar'.


Orden Producción	Cantidad	Estatus	Fecha Producción	Fecha de lote
PROP202007800	70	Activo	29/07/2020	29/07/2020
PROP20200721	42	--	23/07/2020	01/01/2001
PROP202007800	70	Activo	29/07/2020	29/07/2020
PRO20200716	20	--	21/07/2020	01/01/2001
PRO20200722	10	Activo	20/07/2020	20/07/2020
3051	25	--	25/06/2020	01/01/2001
3026	22	--	25/06/2020	01/01/2001
3050	30	Activo	25/06/2020	25/06/2020
3025	13	Activo	28/05/2020	28/05/2020

Para trabajar un lote se selecciona la orden deseada, después se pulsa el botón *crear Lote*. Si se trabaja una orden con el estatus Pausado este cambiara a Activo, si para esto ya existe un lote Activo, este cambiara su estatus a Pausado. Esto es por qué solo es posible que exista un lote en proceso a la vez.

Si en el campo "Estatus" se muestra la simbología "--" significa que no existe un lote creado para esta orden de producción. Para crearlo, es necesario seleccionarla y pulsar el botón *Crear lote*.

Patas				
Orden Producción	Cantidad	Estatus	Fecha Producción	Fecha de lote
3051	25	--	25/06/2020	01/01/2001
Orden Producción	Cantidad	Estatus	Fecha Producción	Fecha de lote
PROP20200721	42	--	23/07/2020	01/01/2001
PROP202007800	70	Activo	29/07/2020	29/07/2020
PRO20200716	20	--	21/07/2020	01/01/2001
PRO20200722	10	Activo	20/07/2020	20/07/2020
3051	25	--	25/06/2020	01/01/2001
3026	22	--	25/06/2020	01/01/2001
3050	30	Activo	25/06/2020	25/06/2020
3025	13	Activo	28/05/2020	28/05/2020
				Crear lote

Una vez creado el lote. Ingresaremos a la pantalla de captura.



Commercia.MEAT

Producción de Patas

Orden Producción: 3051

Cantidad: 25

Lote: --

Estatus: --

Fecha de Lote: 12/8/2020

O-PE0007 O-PE0018 O-PE0025 O-PE0011 O-PE0014 O-PE0006 O-PE0008 O-PE0010 O-PE0015 O-PE0017 O-PE0018

Normal

Decomiso

Producto: PATA DE RES

Modificar Aceptar

4. Descripción.

En la parte superior de la pantalla se muestra la información de la orden de proceso que estamos trabajando.

- **Orden de producción:** Orden de producción de sacrificio.
- **Cantidad:** Cantidad de animales de orden de producción.
- **Lote:** Número del lote de vísceras blancas relacionado a la orden de producción de sacrificio.
- **Estatus:** estatus del lote de vísceras blancas.
- **Fecha de lote:** fecha en que fue creado el lote de vísceras blancas.

Fila de secuencia: en la fila de secuencia en la parte superior de la pantalla se encuentra el orden de caída seguido del id del animal, previamente capturados en el módulo de noqueo.

El código de colores de relleno que se pueden mostrar en los recuadros de la fila de secuencia es el siguiente:


Blanco: Pendiente de procesar.

Azul: id de animal seleccionado actualmente.

Verde: procesado sin ningún decomiso.

Rojo: capturado con decomiso en algún órgano de la víscera blanca.

Borde de color rojo oscuro: Tuvo un decomiso de algún órgano en otro proceso. (Eje. Corazón en el módulo de vísceras rojas)




The screenshot shows the 'Producción de Patas' (Pig Production) interface. At the top, a summary bar displays: Orden Producción (PROP202007800), Cantidad (70), Lote (PATA00000005), Estatus (Activo), and Fecha de Lote (29/7/2020). Below this, a row of 11 colored boxes represents the production sequence: 1-PE0004 (blue), 2-PE0008 (green with a dark red border), 3-PE0009 (green), 4-PE0013 (red), 5-PE0070 (green), 6-PE0007 (red), 7-PE0001 (red), 8-PE0003 (red), 9-PE0002 (green), 10-PE0010 (red), and 11-PE (green). Below the boxes, there are two buttons: 'Normal' and 'Decomiso'. At the bottom right, there is a 'Producto' dropdown menu set to 'PATA DE RES' and two buttons: 'Modificar' (blue) and 'Aceptar' (green).

5. Proceso.

1. Para capturar patas sin ningún decomiso:

- Seleccionar un id de animal de la fila de secuencia.
- Dar clic en el botón normal.
- Dar clic en el botón aceptar.



Commercia.MEAT

Producción de Patas

Orden Producción	Cantidad	Lote	Estatus	Fecha de Lote						
3051	25	--	--	12/8/2020						
0-PE0007	0-PE0018	0-PE0025	0-PE0011	0-PE0014	0-PE0006	0-PE0008	0-PE0010	0-PE0015	0-PE0017	0-PE0019

Normal

Decomiso

Producto

PATA DE RES

Modificar

Aceptar

2. Para capturar Patas con decomiso:

- Seleccionar un id de animal de la fila de secuencia.
- Dar clic en el botón decomiso.
- Seleccionar de la lista la causa de decomiso de las patas.
- Dar clic en el botón aceptar.



Commercia.MEAT

Producción de Patas

Orden Producción	Cantidad	Lote	Estatus	Fecha de Lote
3051	25	PATA00000006	Activo	12/8/2020

0-PE0007 0-PE0018 0-PE0025 0-PE0011 0-PE0014 0-PE0006 0-PE0008 0-PE0010 0-PE0015 0-PE0017 0-PE0019

Normal

Decomiso

Causas

- NEOPLASIA
- TRAUMATISMOS
- Abscesos
- Congestión cola
- Contaminación
- Panadizo
- MIASIS
- Necrobacilosis

Producto

PATA DE RES

Modificar Aceptar

3. Verificación de decomiso en otro proceso.

Mientras estamos capturando las patas otros procesos de subproductos se está llevando a cabo (eje. Captura de vísceras rojas). Si en otro proceso se genera un decomiso a un órgano, se mostrará en los recuadros de la fila de secuencia un borde en color rojo oscuro.

Esto representa el decomiso de un órgano en otro proceso. Para ver el detalle de ese decomiso, seleccionamos el recuadro de la fila de secuencia con el borde rojo oscuro. El sistema nos arroja un recuadro donde te pregunta si estas seguro que quieres ver la información de decomiso.

The screenshot shows the 'Producción de Patas' window in the Commercia.MEAT application. It displays production order details and a sequence of organs. A modal dialog is open, asking for confirmation to view decomission information for organ 2-PE0008.

Orden Producción	Cantidad	Lote	Estatus	Fecha de Lote
PROP202007800	70	PATA00000005	Activo	29/7/2020

1-PE0004	2-PE0008	3-PE0009	4-PE0013	5-PE0070	6-PE0007	7-PE0001	8-PE0003	9-PE0002	10-PE0010	11-PE0005

Información

¿Desea ver la informacion de la Canal 2-PE0008?


Normal

Decomiso

Producto

PATA DE RES

Al dar en el botón **si** de la ventana nos mostrar un recuadro con los detalles del decomiso que se generó en otro proceso.



Nombre Articulo	Causa
BAZO	Bazo - Abscesos
RIÑON	Riñon - Abscesos


Aceptar

4. Modificación de patas.


Cuando se haya capturado un registro de la fila de secuencia ya sea normal o con decomiso. Existe la posibilidad de modificar el registro. Para esto seguiremos los siguientes pasos:

- Seleccionar el registro de la fila de secuencia.
- Dar clic en el botón modificar.
- El sistema nos arroja una ventana que nos pregunta si queremos modificar el registro. Dar clic en el botón **Si**.
- El sistema nos coloca en pantalla el estado del registro cuando se guardó. (**Eje. Si fue un registro con decomiso el sistema te va marcar el botón decomiso y te selecciona la causa de decomiso**)
- Modificar los parámetros que apliquen (eje. Cambiar la causa de decomiso).
- Dar clic en el botón de aceptar.
- **Ejemplo en secuencia:**

1. Seleccionar el registro de la fila de secuencia.
2. Dar clic en el botón modificar.



3. El sistema nos arroja una ventana que nos pregunta si queremos modificar el registro.
Dar clic en el botón **Si**.



The screenshot shows the 'Producción de Patas' window in the Commercia.MEAT application. At the top, there's a header bar with the title 'Producción de Patas'. Below it, a table displays production order details: 'Orden Producción' (PROP202007800), 'Cantidad' (70), 'Lote' (PATA00000005), 'Estatus' (Activo), and 'Fecha de Lote' (29/7/2020). Below the table, a row of buttons represents different production channels, numbered 1-PE0004 to 11-PE0010. The button for '4-PE0013' is highlighted in blue. A modal dialog box titled 'Información' is open, asking '¿Desea modificar la información de la canal 4-PE0013?'. It has two buttons: 'SI' (Yes) and 'NO' (No). The 'SI' button is highlighted in red. To the left of the dialog, there are two buttons: 'Normal' and 'Decomiso'. At the bottom right, there's a 'Producto' dropdown menu and two buttons: 'Modificar' (blue) and 'Aceptar' (green).

Orden Producción	Cantidad	Lote	Estatus	Fecha de Lote
PROP202007800	70	PATA00000005	Activo	29/7/2020

1-PE0004 2-PE0008 3-PE0009 4-PE0013 5-PE0070 6-PE0007 7-PE0001 8-PE0003 9-PE0002 10-PE0010 11-PE0011

Información

¿Desea modificar la información de la canal 4-PE0013?

SI NO

Normal

Decomiso

Producto

Modificar Aceptar

4. El sistema nos coloca en pantalla el estado del registro cuando se guardó. (**Eje. Si fue un registro con decomiso el sistema te va marcar el botón decomiso y te selecciona la causa de decomiso**)

Commercia.MEAT

Producción de Patas

Orden Producción: PROP202007800
Cantidad: 70
Lote: PATA00000005
Estatus: Activo
Fecha de Lote: 29/7/2020

1-PE0004 2-PE0008 3-PE0009 4-PE0013 5-PE0070 6-PE0007 7-PE0001 8-PE0003 9-PE0002 10-PE0010 11-PE0001

Causas

Normal

Decomiso

Abscesos
Congestión cola
Contaminación
Panadizo
MIASIS
Necrobacilosis
Necrosis

Producto: PATA DE RES

Modificar Aceptar

5. Modificar los parámetros que apliquen (eje. Cambiar la causa de decomiso).
6. Dar clic en el botón de aceptar.

The screenshot shows the 'Producción de Patas' (Pig Production) interface. At the top, there's a header bar with the title 'Producción de Patas'. Below it, a table displays production order details:

Orden Producción	Cantidad	Lote	Estatus	Fecha de Lote
PROP202007800	70	PATA00000005	Activo	29/7/2020

Below the table, there's a row of buttons labeled 1-PE0004, 2-PE0008, 3-PE0009, 4-PE0013, 5-PE0070, 6-PE0007, 7-PE0001, 8-PE0003, 9-PE0002, 10-PE0010, and 11-PE. The button 4-PE0013 is highlighted with a dark border.

Below the buttons, there's a section titled 'Causas' (Causes) with a list of options: Abscesos, Congestión cola, Contaminación, Panadizo, MIASIS, Necrobacilosis, and Necrosis. The 'Necrobacilosis' option is highlighted with a red border.

On the left side, there are two buttons: 'Normal' and 'Decomiso'. The 'Decomiso' button is highlighted with a red border.

On the right side, there's a 'Producto' dropdown menu showing 'PATA DE RES'. Below it are two buttons: 'Modificar' and 'Aceptar'. The 'Aceptar' button is highlighted with a red border.

Nota: Si el registro seleccionado de la fila de secuencia tiene un borde en color oscuro antes de poder dar clic en el botón modificar el sistema nos arroja una ventana, donde nos pregunta si queremos ver la información de ese registro. Esto significa que si necesitamos ver los decomisos de ese registro en otro proceso. En este caso le daremos clic en el botón **NO** de esta pantalla para poder seleccionar el botón modificar.